VistaPrompt NG

Manual de Usuario

Desarrollado por ***ARANOVA***

*El contenido de este documento pertenece a **ARANOVA** y está protegido bajo los términos de licencia de Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 2.5 España.*

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/es/

Índice

VistaPrompt NG 3

Gestor de textos 3

¿Cómo acceder? 3

Descripción de la estructura del sitio 4

Configuración de Visores 5

Grupos de visores 6

Configuración de controles 6

Sistema de licencias 7

Utilización del Gestor de textos 8

Visor 9

¿Cómo acceder? 9

Atajos de teclado 10

VistaPrompt NG

VistaPrompt NG es un conjunto de aplicaciones, desarrolladas por ***ARANOVA***, para facilitar la lectura de textos en presentaciones, charlas, conferencias, programas de televisión, entrevistas, etc.

Su diseño modular le confiere una adaptabilidad muy alta a cualquier entorno, partiendo del modelo básico monopuesto a complejos sistemas distribuidos.

Se compone de los módulos:

- ***Visor***: aplicación flash que permite visualizar textos en formato enriquecido XHTML en cualquier navegador web, pudiendo personalizar colores, estilos, tipografías y alineación de los párrafos.
- **Gestor de textos**: interfaz web de gestión de textos que realiza todas las funciones necesarias para crear listas, organizarlas en carpetas, crear y editar textos y enviarlos a cualquier visor.
- **Gestor de dispositivos**: servicio de gestión de dispositivos de control de velocidad.
- **Servidor**: aplicación de comunicación y control de todos los módulos anteriores.

VistaPrompt NG es compatible con entornos Windows, Linux y Mac.

Gestor de textos

¿Cómo acceder?

El “Gestor de textos” es accesible desde cualquier navegador web a través de la dirección:

http://ip_del_equipo:puerto/VistaPrompt

Donde:

- **ip_del_equipo**: será la dirección IP o nombre del *host* donde esta instalado la aplicación principal.

- **puerto**: será el número de puerto usado por el servidor (normalmente 8080 u 80. En caso de usar el puerto 80 no es necesario especificarlo en la dirección web de acceso. no siendo necesario especificarlo en el primer caso)

Nota: Es importante respetar las mayúsculas y minúsculas a la hora de escribir la dirección en el navegador web.

Nota: El usuario y contraseña a usar por defecto es admin/ admin.

Descripción de la estructura del sitio

El sitio web se compone de un menú, situado en la parte superior, que dará acceso a las secciones:

- **Usuario**
  - Editar cuenta...: permite editar los parámetros (nombre, usuario, contraseña, email, etc.) y los roles del usuario logeado.
  - **Cerrar sesión**: permite cerrar la sesión actual y acceder como otro usuario.
- **VistaPrompt**
  - **Gestor de noticias**: aplicación principal desde la que se prepararán las listas de textos, se crearán y editarán los mismos y se lanzarán a los distintos visores.
  - **Lanzar Visor**: acceso directo que abre el visor local.
- **Configuración**
  - **Sistema**: permite configurar el idioma del corrector ortográfico, y en el caso de tener una licencia con compatibilidad iNews o MOS, los parámetros por defecto de conexión (IP, usuario y contraseña)
  - **Usuarios**: muestra la lista de usuarios de la aplicación, permitiendo crear, modificar y eliminar usuarios Puede

haber tantos usuarios como se desee, sin depender del número máximo de licencias de redacción.

- **Visores**: muestra un listado de los visores detectados en la red, permitiendo editar sus propiedades, tales como el nombre, el formato (normal/invertido), la plantilla, el tamaño por defecto de la fuente y los colores de fondo, título y texto.

  Para añadir nuevos visores, se debe abrir el visor en el navegador web del equipo y automáticamente quedará registrado en la lista. Consulte la sección "¿Cómo acceder?" en el apartado "Visor".

- **Grupos de visores**: esta nueva característica permite agrupar visores para que funcionen de forma sincronizada, ya sea en el mismo ordenador o en equipos distintos conectados en red. Simplemente, se especifica un nombre y se incluyen aquellos visores que forman parte del grupo.

- **Controles**: muestra un listado de los distintos dispositivos de control de velocidad, permitiendo añadir, eliminar y configurar los elementos de control conectados, tanto local como remotamente.

- **Licencia**: muestra información relativa a la licencia y las capacidades de la aplicación, permitiendo actualizarla de forma simple mediante la importación de un fichero especial.

• **Ayuda**

- **Ayuda**: permite acceder a la ayuda online del programa.

- **Acerca de...**: muestra información relativa a la versión de la aplicación.

Configuración de Visores

En la sección **Configuración** » **Visores** se muestra la lista de todos los visores asociados al servidor, indicando los siguientes parámetros:

• **Dirección**: dirección IP desde la que se conecta el visor.

• **Nombre**: identificador con el que se hará referencia al visor.

• **Plantilla**: indica si la presentación será normal o invertida.

- **Tamaño de fuente**: tamaño de fuente por defecto.
- **Color de fondo**: color de fondo del visor.
- **Color de fuente**: color de fuente por defecto.
- **Color del título**: color de los títulos por defecto.

Pulsando sobre el icono “Editar” se abrirá un diálogo de edición para modificar éstos parámetros. El número máximo de visores está limitado por la licencia. Si necesita utilizar un “Visor” en otro equipo de la red y no se dispone de más licencias de visores, será preciso eliminar alguno de ellos.

El botón “Actualizar” permitirá refrescar la pantalla observando los cambios en los visores detectados.

> **Nota**: Para que los visores sea detectados automáticamente, es preciso acceder al visor en el equipo que vaya a usarse para la reproducción (Ver apartado Visor » ¿Cómo Acceder? en este mismo documento)

Grupos de visores

Los grupos de visores permiten sincronizar el comportamiento de 2 o mas visores. Al añadir un nuevo grupo, se indicará un nombre para el mismo y se asociarán aquellos visores disponibles. Esta funcionalidad es útil en equipos con 2 salidas gráficas o cuando existen varios equipos destinados a la reproducción.

Configuración de controles

En la sección **Configuración** » **Controles** se muestra una lista de los dispositivos de control de velocidad disponibles, indicando los siguientes parámetros:

- **Dirección**: dirección IP en la que se encuentra conectado el dispositivo
- **Nombre**: identificador con el que se hará referencia al control.
- **Dirección de ejes**: permite cambiar la dirección del texto en función del pedal que se pulse.
- **Visor**: visor o grupo que recibirá la información del control.

- **Estado**: indicación de estado actual del control (conectado/ desconectado)

Pulsando sobre el botón “Añadir” se podrán buscar nuevos controles, indicando si son controles conectados al mismo equipo dónde este instalado el servidor o si son controles remotos, mediante la dirección IP del ordenador al que están conectados.

> **Nota**: Para añadir controles remotos es necesaria una licencia de red e instalar el componente “Control de dispositivos” en la máquina a la que estén conectados.

Sistema de licencias

La sección **Configuración** » **Licencia** muestra las funcionalidades de ***VistaPrompt NG*** activadas. Desde esta sección será posible activar/desactivar la licencia. Consulte la sección correspondiente en el manual de instalación. Dichas funcionalidades se delimitan por:

- **Configuración local**: un valor de '1' indica que todas las aplicaciones deberán residir en un mismo equipo. Si el valor es ‘0’, se dispondrá de un modelo multipuesto o de red y los visores, controles y redactores, podrán estar distribuidos en otros equipos de la red.
- **Compatibilidad iNews**: un valor de '1' indica que el sistema podrá conectarse a sistema de noticias Avid iNews vía FTP.
- **Compatibilidad MOS**: un valor de '1' indica que está activada la compatibilidad con sistemas de redacción informatizada (NCS) mediante dicho protocolo.
- **Periodo de soporte y actualización**: indica el tiempo restante en días durante el cual se podrán recibir actualizaciones de software y soporte de instalación y funcionamiento. Todos los paquetes ***VistaPrompt NG*** incluyen un año de contrato de soporte y actualización, periodo tras el cual, habrá que renovar este servicio acudiendo al distribuidor autorizado.

- **Número máximo de visores**: indica el número máximo de instancias del "Visor" que pueden ejecutarse y controlarse simultáneamente.
- **Periodo de licenciatura**: indica el tiempo restante en días para que ***VistaPrompt NG*** deje de funcionar. Si este parámetro no tiene valor, significa que la aplicación no está restringida en el tiempo.
- **Número máximo de redactores**: indica el número de accesos máximo simultáneos a la aplicación de "Gestor de textos".
- **Número máximo de controladores** : indica la cantidad máxima de dispositivos de control que se podrán conectar al sistema de forma simultánea.

Desde esta sección se podrá desactivar o eliminar la licencia del equipo, para actualizar la aplicación o moverla a otros equipos.

Utilización del Gestor de textos

El interfaz del "Gestor de textos" está dividido en 3 paneles:

- **Panel lateral**: situado a la izquierda, permite navegar por el repositorio de textos. La vista tipo árbol permite definir la estructura de las listas de texto, con organización en carpetas y subcarpetas.

  Los botones situados en la parte inferior permiten añadir, eliminar y renombrar las carpetas. Cuando se selecciona una carpeta el resto de las vistas cambia automáticamente para mostrar la información relativa a la selección.

- **Panel superior**: muestra la lista de elementos disponibles en la carpeta seleccionada.

  Pulsando sobre una fila se seleccionará el elemento, abriendo el editor en el panel inferior.

  Desde la barra de herramientas situada en la parte superior se podrá:

  - "**Añadir**" un nuevo elemento, que será añadido al final.
  - "**Eliminar**" los elementos seleccionados.
  - "**Subir**" el elemento seleccionado una posición más arriba.

- "**Bajar**" el elemento seleccionado una posición más abajo.
- "**Importar**" un documento en formato PDF, RTF, TXT, DOC (requiere tener Microsoft Word instalado en el equipo), etc.
- "**Iniciar**" la reproducción de la lista de textos al visor seleccionado en el control desplegable.
- "**Detener**" la ejecución de los textos en el visor seleccionado.

Panel inferior: permite editar el texto seleccionado en la lista de textos.

Los campos disponibles son:

- **Título**: título del elemento. Se mostrará en el visor en distinto color tras el orden del elemento.
- **Texto**: texto completo del elemento. Incluye una barra de herramientas para las funciones más habituales compatibles con el visor. Podemos destacar texto en negrita, cursiva, color de fuente y tipografía.

Visor

El "Visor" es la aplicación de visualización de textos en formato estándar XHTML. Permite mostrar textos en formato enriquecido, utilizando diversos tipos de fuente, colores, estilos y tamaños.

¿Cómo acceder?

Hay varias formas de acceder a la aplicación "Visor". Son:

- Desde los accesos directos que crea el instalador, ubicados en el escritorio (si se seleccionó por esta opción) y desde el menú programas » VistaPrompt NG.
- Desde el menú "Gestión" » "Lanzar Visor ..." del interfaz del "Gestor de textos" o desde el botón "Abrir Visor" de la barra de herramientas del panel superior (lista de textos)
- De forma genérica, en cualquier ordenador en red con el equipo servidor accediendo a la dirección web:

http://ip_del_equipo:puerto/VistaPrompt/Viewer

Donde:

- **ip_del_equipo**: será la dirección IP o nombre del *host* donde esta instalado la aplicación principal.
- **puerto**: será el número de puerto usado por el servidor (normalmente 8080 u 80. En caso de usar el puerto 80 no es necesario especificarlo en la dirección web de acceso. no siendo necesario especificarlo en el primer caso)

Nota: Es importante respetar las mayúsculas y minúsculas a la hora de escribir la dirección en el navegador web.

Nota: Si el "Visor" se tiene que ejecutar en una máquina sin interfaces de control (ratón, teclado, monitor) se deberá configurar el ordenador para que arranque automáticamente el navegador web, a pantalla completa y en la dirección adecuada.

Nota: Para facilitar el acceso a la aplicación, se recomienda guardar en los favoritos del navegador web la dirección de acceso al "Visor".

Atajos de teclado

El "Visor" puede controlarse de forma local mediante teclado y ratón. Con el ratón se podrá modificar la velocidad del texto actuando directamente sobre el control de velocidad, mientras que con el teclado se podrán usar las teclas:

- **"+" o flecha arriba**: para aumentar de velocidad.
- **"-" o flecha abajo**: para disminuir la velocidad.

- **flecha izquierda o retroceder página**: para saltar al texto anterior.
- **flecha derecha o avanzar página**: para saltar al texto posterior.

Nota: para actuar con el teclado es importante que el navegador web tenga el foco, para lo cual será preciso pulsar con el ratón sobre el visor.

Desarrollado por **ARANOVA**

TECCO PROMPTERS

Análisis-Programación: Daniel Sánchez

daniel.sanchez@aranova.es

Diseño-Programación: Pablo Sánchez

pablo.sanchez@aranova.es

http://www.aranova.es

info@aranova.es